

HUOM. Tässä ohjeessa mainittu Halko-palvelin on korvattu Pursi-palvelimella: halko = pursi
ja Keko-palvelin Puru-palvelimella: keko = puru

Outlookin Exchange-asetukset Halko-terminaalissa

Pikaohje

Käynnistä Outlook ja täytä asennusapuri näillä tiedoilla:

Palvelimen tyyppi: **Microsoft Exchange Server**

Palvelimen nimi: **keko.oulu.fi**

Käyttäjänimi: **Univ-käyttäjätunnuksesi**


Quick Instructions for Configuring Outlook in Halko –Terminal Server

Start Outlook and fill the Wizard with these options:


Server Type: **Microsoft Exchange Server**

Host name: **keko.oulu.fi**

User name: **Your Univ-account (same that you use when logging onto your workstation)**



Käynnistä Microsoft Outlook. Klikkaa **Seuraava**.



Valitse **Kyllä** ja klikkaa **Seuraava**.

Sähköpostitilit

Palvelimen tyyppi
Voit valita palvelintyyppin, jota uusi postilaatikkosi käyttää.

- Microsoft Exchange Server -palvelin**
Yhdistä Exchange-palvelimeen sähköpostin lukemista sekä yleisten kansioiden ja jaettujen asiakirjojen käyttämistä varten.
- POP3**
Yhdistä POP3-postipalvelimeen sähköpostin lataamista varten.
- IMAP**
Yhdistä IMAP-postipalvelimeen sähköpostin lataamista ja postilaatikkokansioiden synkronointia varten.
- HTTP**
Yhdistä HTTP-postipalvelimeen (esimerkiksi Hotmailiin) sähköpostin lataamista ja postilaatikkokansioiden synkronointia varten.
- Muut palvelintyyppit**
Yhdistä toiseen työryhmään tai muun toimittajan postipalvelimeen.

< Edellinen Seuraava > Peruuta

Valitse **Microsoft Exchange Server –palvelin** ja klikkaa **Seuraava**.

Sähköpostitilit

Exchange Server -palvelimen asetukset
Voit kirjoittaa tiedot, jotka tarvitaan muodostaessasi yhteyden Exchange Server -palvelimeen.

Kirjoita Microsoft Exchange Server -palvelintietokoneen nimi. Saat lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Microsoft Exchange Server -palvelin:
 Käytä välimuistin avulla toteutettua tilanvaihtoa

Kirjoita järjestelmänvalvojan määrittämän postilaatikkosi nimi. Postilaatikon nimi on yleensä sama kuin käyttäjänimi.

Käyttäjänimi: Tarkista nimi

Lisää asetuksia...

< Edellinen Seuraava > Peruuta

Kirjoita palvelimen nimeksi **KEKO**, käyttäjänimeksi oma univ-**käyttäjätunnuksesi** (ilman univ-liitettä, esim: mmalli, ei univ\mmalli). Klikkaa **Tarkista nimi**.

Sähköpostitilit

Exchange Server -palvelimen asetukset
Voit kirjoittaa tiedot, jotka tarvitaan muodostaessasi yhteyden Exchange Server -palvelimeen.

Kirjoita Microsoft Exchange Server -palvelintietokoneen nimi. Saat lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Microsoft Exchange Server -palvelin:

Käytä välimuistin avulla toteutettua tilanvaihtoa

Kirjoita järjestelmänvalvojan määrittämän postilaatikkosi nimi. Postilaatikon nimi on yleensä sama kuin käyttäjänimi.

Käyttäjänimi:

Käyttäjänimeksi pitäisi tulla tarkastuksessa sinun oma nimesi. Jos saat virheen, tarkasta tunnuksesi oikeinkirjoitus ja oletko tietohallinnon exchange-asiakas. Jos tarkastus menee läpi, klikkaa **Seuraava**.

Sähköpostitilit

Onnittelut.

Olet määrittänyt onnistuneesti kaikki tilin määrittämisessä tarvittavat tiedot.

Sulje ohjattu toiminto valitsemalla **Valmis**.

Onneksi olkoon, olet määrittänyt onnistuneesti kaikki tilin määrittämisessä tarvittavat tiedot. Sulje ohjattu toiminto valitsemalla **Valmis**. Klikkaa **Valmis**.